

Anleitung

FILZWOLLE SPECTRA

Gefilzte Hausschuhe

Schwierigkeitsgrad:



Nadelstärke:



8,0 – 9,0

Qualität:

Filzwolle Spectra (Fa. Gründl)
100 % Schurwolle
100 g / 100 m



2 x

Größe:

38/39

Verbrauch:

ca. 200 g bis Gr. 38/39

Muster:

glatt rechts:

in R: Hinr.: re M, Rückr.: li M str.

in Rd.: nur re M str.

Maschenprobe:

(glatt rechts, ungefilzt):

11 M x 16 R = 10 cm x 10 cm

(glatt rechts, gefilzt): 1

7 M x 29 R = 10 cm x 10 cm

Anleitung:

Größe: verschiedene Größen in der Tabelle, hier Beispiel:

Gr.38/39

34 M (siehe Tabelle) anschlagen und 33 R (siehe Tabelle) glatt rechts str.. Dann die M auf das Nadelspiel verteilen:

1. und 4. Nadel: 8 M, 2. und 3. Nadel: 9 M. Weiter in Rd. str., dabei in der 1. Rd. in der vorderen Mitte 2 M dazu anschlagen (= 36 M). Nach 27 Rd. (siehe Tabelle) die Spitze arbeiten. Dafür in jeder Rd. die letzten beiden M jeder Nadel rechts zus. str., wdh. bis auf jeder Nadel noch 2 M übrig sind. Diese mit dem Arbeitsfaden zusammen ziehen.

Fertigstellung:

Hintere Naht (= Anschlagkante) möglichst flach schließen (Filzwolle verwenden) und die Hausschuhe filzen.

Filzen:

Die Hausschuhe (alleine) bei 40°C in der Waschmaschine filzen. Wählen Sie dazu das Buntwaschprogramm (ca. 2 Std.), Umdrehungszahl beim Schleudern 800 - 1000 Umdrehungen, kein Sparprogramm oder Kurzwaschprogramm. Geben Sie etwas Waschmittel ohne optische Aufheller und eingebauter Weichpflege dazu.

Verwenden Sie keinen Weichspüler. Um den Filzvorgang zusätzlich zu unterstützen geben Sie noch 3 Tennisbälle in die Waschmaschine. Nach dem Filzen die gefilzten Stücke sofort in Form bringen (am besten zum Ausformen in die noch feuchten Hausschuhe schlüpfen) und dann trocknen lassen.

Tipp:

Sollten die Hausschuhe nach dem Filzen nicht genug gefilzt sein, den Filzvorgang noch einmal wiederholen. Sollten die Hausschuhe zu klein sein, können diese im nassen Zustand noch in die gewünschte Größe gezogen werden.

Größentabelle:

Größe	26/27	28/29	30/31	32/33	34/35	
Maschenanschlag	24	26	28	30	32	
Reihenanzahl	23	24	25	26	27	
Maschenanzahl in Runden	26	28	30	32	34	
Rundenanzahl bis Spitzenbeginn	21	22	23	24	25	

Größe	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
Maschenanschlag	34	34	36	38	42	44
Reihenanzahl	29	33	35	38	40	42
Maschenanzahl in Runden	36	36	38	40	44	46
Rundenanzahl bis Spitzenbeginn	26	27	29	32	34	36